

INFORIV 1.5.06 – nuove funzioni

1. Utilità'

E' possibile cambiare operatore senza chiudere INFORIV: in anagrafica- Cambia operatore
Inoltre a un operatore può essere associata una password e un livello in **utilità – Gestione operatori**.

Il livello 0 è l'amministratore (vede e modifica password e livelli). Il livello 1 è l'utente: vede solo il proprio dato e può modificarlo.

2. Cassa

E' possibile selezionare un operatore o tutti gli operatori. La cassa può essere chiusa solo se l'operatore corrente e' selezionato.

Sono stati introdotti altri campi per tener conto delle vendite fatte con diversi operatori pur lavorando con una cassa unica gestita da Inforiv. L'operatore amministratore vede il valore aperto della propria cassa e il valore globale della cassa tenendo conto degli altri operatori.

Il campo inizio contiene il valore iniziale della cassa . Questo valore può essere impostato solo dall'amministratore dopo che tutti gli operatori hanno chiuso la cassa per tener conto di un importo iniziale con cui aprire la cassa; esempio: alla fine del proprio turno ogni operatore chiude la propria cassa; alla sera l'amministratore chiude la propria cassa, svuota il cassetto lasciando un importo che introdurrà nel campo corrente e lo confermerà.

3. Stampa bolla

Nel report della resa sono stati aggiunti totale sviluppo e numero ceste

4. Notifica di mancata lettura diretta del codice a barre

Usando il lettore di bar code non c'era differenza di suono se l'operazione era OK o se veniva proposta una lista su cui agire.

Con questa modifica un bip corto indica che tutto è OK (barcode trovato) e un bip lungo se è richiesta una ulteriore azione (tipo scegliere una pubblicazione da lista). Tale modifica vale per gli arrivi, la vendita e la resa.

5. Pagamento clienti - Report

In Pagamenti Clienti è stato aggiunto un report – **sintetico** – Inoltre sia per il report **sintetico** che per il report **analitico**, è stata introdotto un intervallo di data che l'operatore deve impostare per avere un report finalizzato all'intervallo di tempo richiesto.

6. INFORIV upgrade – zipped module

Nel caso che i moduli di aggiornamento vengano inviati con un unico file occorre:

1 – avere aggiornato INFORIV al livello 1.5.06

2 – Dopo la ricezione chiudere INFORIV, aprirlo e poi chiuderlo nuovamente.

Alla successiva apertura gli aggiornamenti sono attivi.

7. Campo “Riferimento” valido per tutti i numeri della stessa pubblicazione (titolo)

Il campo riferimento può essere impostato a livello pubblicazione/titolo: occorre inserire tale impostazione in **anagrafica titoli** nel nuovo campo “riferimento”. Questo dato rimane impostato per tutti i numeri di quel titolo; vi è la possibilità di sovra scrivere questa dato durante il controllo degli arrivi: in questo caso tale dato vale solo per quel numero.

8. Completamento del barcode mancante in tutto o in parte

Se il barcode è mancante sia nella parte a 13 caratteri (EAN13) che nella sola parte a 5 caratteri (ADD-ON) esiste una funzione che permette di inserire il barcode:

- in automatico durante il caricamento degli arrivi nel caso dell'EAN13 mancante, prelevando il barcode dal numero precedente (sempre che il barcode esista per il numero precedente).
- utilizzando i pulsanti nuovi nella mappa arrivi che “ricostruiscono” l’add-on per la riga selezionata o per tutte le righe, utilizzando il numero o la data della pubblicazione e la periodicità: nel caso di quotidiani si usa “ammgg” (prelevato dalla data), nel caso di periodico si utilizza il numero preceduto (se il numero non lo prevede) dall’anno (un caratteri seguito da 0 fino al completamento dei cinque caratteri).

NOTA BENE

Questa metodologia non assicura che il barcode (13+5) risulti corretto sempre e in tutti i casi: non sostituisce il controllo sugli arrivi fatto con la pubblicazione cartacea, ma si prefigge di dare un ausilio al controllo medesimo che andrebbe sempre fatto.

9. Colonna “venduto” in arrivi

Nella mappa arrivi, per il controllo della bolla, viene aggiunta l’informazione sulle copie vendute per ogni pubblicazione da controllare. In tal modo il rivenditore che controlla la bolla dopo o durante delle vendite, può calcolare esattamente le copie inviate contando quelle non ancora vendute e sommando il venduto. E’ a carico del rivenditore segnare l’esatto numero ricevuto nel campo arrivi (come risultato della somma fatta dal rivenditore delle copie residue e delle copie vendute)

ERRORI corretti**10. Hot Key**

Il barcode può essere di 13 caratteri massimo (prima era 10)

11. Reports

Sono state corrette le diciture dell’edicola nei report gestione mancanze/eccedenze, rese dichiarate/accertate

12. Stampa in storico vendite

Sono stati allargati i campi del cliente ed è stata aggiunta la data e ora dell’operazione